



# DirectPost-Datenübertragung mit WsWin

Senden Sie Wetterdaten [direkt](#) an den Wetterpool-Server

## 1. Voraussetzungen

- Eine **vollständig abgeschlossene Registrierung einer Wetterstation auf [www.Wetterpool.de](http://www.Wetterpool.de)**
- **Auswertesoftware WsWin** (Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware) in der neuesten Version
- Eine **stabile Internetverbindung**

## 2. Was muss ich tun?

### 2.1 Registrieren eines Wetterstations-Kontos

Registrieren Sie sich einen Wetterstationsaccount. ([Wetterpool.de](http://Wetterpool.de) → Menü links → Registrierung/Login). Achten Sie darauf, keinen Account für manuelle Wettermelder zu wählen – mit diesem wird eine automatisierte Übertragung nicht möglich sein.

Sie erhalten anschließend an Ihre Registrierung ein Zufalls Passwort, mit dem Sie sich erstmalig anmelden können. Sie sollten dann [zunächst Einstellungen wie Koordinaten, Stationshöhe und sonstige Eingaben vornehmen](#).

Diese Anleitung erklärt im Verlauf, wie Sie die hier beschriebene Datenübertragung in Wetterpool unter „Daten und Einstellungen“ -> „Datenübertragung“ auswählen und aktivieren.

### 2.2 Herunterladen von benötigten Dateien und Daten

Prüfen Sie zunächst unter <http://www.pc-wetterstation.de>, ob Sie die aktuelle Version des WsWin-Programms besitzen. Sollte dies nicht der Fall sein, laden Sie die aktuelle Version bitte herunter. Verfolgen Sie bitte auch zukünftig die Versionsänderungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Laden Sie nun noch die Templatedatei von Wetterpool herunter. Ein Template ist eine Vorlage. Diese Datei gibt für das Programm WsWin eine Vorlage, wie es die Wetterdaten in ein Format schreiben soll, welches dann auf Wetterpool ausgewertet werden kann.

Die Datei ist, vorausgesetzt Sie haben sich bei [Wetterpool.de](http://Wetterpool.de) eingeloggt, unter „Daten & Einstellungen“ → „Datenübertragung“ zu finden. Die dort dargestellte Auswahltabelle für Übertragungsarten beinhaltet für diese Methode einen entsprechenden Link zum aktuellsten Template.

Speichern Sie diese Templatedatei im WsWin (Haupt)Ordner (Beispiel: C:/Programme/WsWin )

Sie sollten nun im WsWin Hauptordner eine TXT-Datei mit dem Namen der heruntergeladenen Datei auffinden.

## 2.3 Einstellen der DirectPost-Einstellungen in WsWin

Um nun die Vorlagedatei in WsWin zur Datenerzeugung zu nutzen, müssen einige Einstellungen getätigt werden.

### 2.3.1 Einstellungsfenster öffnen

- Starten Sie das Programm WsWin
- Wählen Sie oben im Menü des Programms „Internet → Einstellungen → (WWW)“

Sie sollten nun folgendes Fenster vor sich haben:

**Internet-Einstellungen**

Ok Hilfe Abbrechen

Allgemeines Startseite HTML Grafik Grafik 2 Sensoren current.html  
Wunderground.com wetterarchiv.de AWEKAS WWW

Anmeldedaten #1

Template Datei: Wetterpool\_WsWin\_DirectPost.txt ...

Login: ID eintragen  aktiv

Passwort: Passwort eintragen  zeige Passwort

Anmeldedaten #2

Template Datei: ...

Login:  aktiv

Passwort:  zeige Passwort

Anmeldedaten #3

Template Datei: ...

Login:  aktiv

Passwort:  zeige Passwort

Internet Update

5m  30m  3h  8h

10m  1h  4h  12h

15m  2h  6h  24h

1h: 00:00 - 00:00

0 Minuten Offset

Test

Klicken für Testübertragung

### 2.3.2 Einstellungen vornehmen

- Suchen Sie sich ein Eingabeformular „Anmeldedaten #x“, das noch frei ist
- Suchen Sie über den [...] -Button die heruntergeladene (siehe oben) Template-TXT-Datei
- Gehen Sie erneut auf die Wetterpoolseite „Daten & Einstellungen“ → „Datenübertragung“. Im oberen Bereich finden Sie einen Hinweis auf Logindaten und ein spezielles Passwort.
- Tragen Sie die dort erwähnte Wetterpool-ID in WsWin als „Login“ ein.
- Tragen Sie das Passwort unter „Passwort“ ein.
- **Setzen Sie das „aktiv“-Häckchen**
- Wählen Sie ganz unten bei „Internet-Update“ das von Ihnen gewünschte Übertragungsintervall. Je häufiger aktualisiert wird, desto aussagekräftiger sind die Daten für Wetterpool, da Aktualität neben Qualität ein wichtiges Merkmal ist.
- Klicken Sie auf „Test“. Es wird nun eine Test-Wettermeldung geschickt. Bei Erfolg werden Sie im Hauptfenster von WsWin unten links in der Statusleiste eine Erfolgsmeldung sehen. Im Fehlerfall ebenfalls. Bei Erfolg sollte Ihre Station zudem bereits sofort auf den Wetteranzeigen von Wetterpool.de erscheinen!

**Hinweis:** Geben Sie hier ausschließlich die auf der Datenübertragungs-Seite angezeigten Logindaten an. Diese entsprechen, sowohl aus Sicherheitsgründen, als auch langfristig gedacht, nicht Ihren Daten, mit denen Sie sich normal bei Wetterpool einloggen können.

### 2.3.3 Häufige Fehlerursachen bei gescheiterter Datensendung

- Login-ID wurde falsch eingegeben
- Passwort falsch eingegeben
- Login-Daten von Wetterpool wurden mit den Datenübertragungs-Logindaten verwechselt
- Die Templatedatei wurde von Hand eingetragen und es wurde nicht auf Groß-/Kleinschreibung geachtet
- Templatedatei befindet sich nicht an dem ausgewählten Ort oder wurde nachträglich gelöscht/verschoben
- Templatedatei wurde verändert (Parameteränderungen sind für Fortgeschrittene möglich. Laien sollten alles im Originalen belassen oder um Hilfe bitten)
- Internetleitung ist instabil oder defekt
- Wetterpool-Server reagiert kurzzeitig nicht auf Datensendungen
- Sonstiger Fehler beim Senden der Datenpakete
- Templateversion ist wesentlich zu alt (ändert sich in unregelmäßigen Abständen. Im eingeloggten Modus wird man darüber auf [wetterpool.de](http://wetterpool.de) allerdings stets informiert)

## 2.4 Aktivieren der Datenübertragung in Wetterpool

- **Wählen Sie auf der Wetterpoolseite „Daten & Einstellungen“ → „Datenübertragung“ die Schnittstelle „WsWin DirectPost“ aus.**
- Bei DirectPost ist keine sonstige, gesonderte Aktivierung mehr notwendig.
- Ein Rohdatenlink muss ebenfalls nicht angegeben werden. Dieses Feld kann bedenkenlos leer gelassen werden. Die Daten kommen schließlich auf gänzlich anderem Wege direkt auf den Wetterpool-Server.

**Es sollte nun alles funktionieren. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an das Support-Team:** <http://www.wetterpool.de/support.php>

## 3. Tipps, Tricks und Problembehandlung

### 3.1 Wo bekomme ich fachmännische Hilfe für WsWin, Templates & Co.?

Besuchen Sie dazu das Hersteller-Forum der Software: <http://www.pc-wetterstation.de/forum/index.php>